


Lors d'une demande d'installation de « Tubigrip »



Surveillance clinique

Avant chaque installation et à chaque quart de travail

- Surveiller les signes neurovasculaires (coloration, chaleur, mobilité, sensibilité, pulsation, remplissage capillaire, œdème) CLI-60301
- Surveiller intégrité de la peau
- Aviser le PAB, lorsque l'évaluation des membres inférieurs est effectuée par l'infirmière, pour procéder à l'installation de « Tubigrip »

Après l'installation (à chaque quart de travail)

- L'infirmière et l'infirmière auxiliaire doivent vérifier l'installation adéquate de « Tubigrip » et/ou la présence de traumatismes dus à la pression : glissement, pli, compression inversée, formation de garrot
- L'infirmière doit évaluer :
 - ✓ Le niveau de tolérance au traitement (douleur); léger inconfort normal au début du traitement
 - ✓ L'efficacité du traitement selon l'objectif visé lors de la demande d'installation de « Tubigrip »
 - ✓ L'adhérence de l'usager au traitement
 - ✓ Les besoins de l'usager et mettre à jour le PTI

Guide de tailles et de mesures

Les mesures de circonférence sont nécessaires pour fournir les pressions entre 10 et 15 mmHg

| No article | Format | Largeur du produit (cm) | Taille de membre (cm) |
|------------|----------|-------------------------|-----------------------|
| 1436 | B | 6,0 – 6,4 | 12,5 à 15 |
| 1443 | C | 6,6 – 7,2 | 15 à 24,5 |
| 1437 | D | 7,3 – 7,9 | 24,5 à 35,5 |
| 1434 | E | 8,7 – 9,2 | 35,5 à 45 |
| 1438 | F | 9,7 – 10,3 | 45 à 50,5 |
| 1439 | G | 11,3 – 12,7 | 50,5 à 60,7 |
| 1440 | J | 17,4 – 19,3 | 60,7 à 73 |

Moment d'installation

- Le matin avant le lever (moment où l'œdème est le moins important).
- L'usager doit être couché au lit au moment de l'installation. Si l'usager s'est levé, le recoucher 20 minutes avant l'installation.

Technique d'installation

1. Mesurer la circonférence du mollet à sa partie la plus charnue. **Se référer au guide des tailles afin de choisir la grandeur appropriée.**

2. Mesurer le membre en partant de la base des orteils jusqu'à 1 – 2 cm sous le genou. Ajouter 2 – 3 cm (pour chevauchement de la 2^e couche).

3. Enfiler comme un bas, en laissant un espace de 2 doigts sous le genou, tout en maintenant un angle de 90°. Une longue partie de « Tubigrip » dépassera les orteils.

4. **Le bandage doit EN TOUT TEMPS être double épaisseur!** Replier l'excès du bandage sur lui-même. Le repli doit s'effectuer à la base des orteils en s'assurant que tous les orteils soient visibles.

5. Remonter la 2^e couche de « Tubigrip » au niveau du genou, de 2 à 3 cm plus haut que la première couche (évite glissement/garrot). S'assurer qu'il n'y a pas de pli.

Soins chez un usager porteur de « Tubigrip »

Avant l'installation :

- Effectuer l'hygiène des membres inférieurs (lingette ou débarbouillette avec eau et savon non parfumé) et bien assécher la peau.
- Appliquer crème hydratante sur les membres inférieurs au besoin.
- Effectuer la réfection de pansements si applicable.
- Effectuer la mesure du mollet 1 fois/semaine et PRN** pour obtenir une compression adéquate (grandeur adaptée).

Après l'installation :

- Effectuer un changement de « Tubigrip » si :
 - Glissement ou roulement de « Tubigrip »; perte d'élasticité; « Tubigrip » visiblement souillé ou grandeur inadéquate (trop serré/trop grand).
- Retirer le « Tubigrip » avant le coucher. **Ne jamais laisser en place la nuit.**
- Le bandage peut être réutilisé 20 fois.
- Surélever les jambes au-dessus du cœur 3 fois par jour pendant 30 minutes à chaque fois (diminue l'œdème).