









AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Administration d'alteplase selon la technique par pression négative avec un raccord à 3 voies

1. Faire le vide d'air du raccord à 3 voies par la voie A avec l'alteplase et visser une seringue stérile vide à la voie B. 	2. Connecter la voie C du raccord à 3 voies à l'embase de la lumière du DAVC. * En présence d'un cathéter sans valve, fermer le clamp du cathéter ou demander à l'usager de faire la manœuvre de Valsalva avant de retirer le connecteur sans aiguille du DAVC. 	3. Tourner le robinet vers la voie A et tirer sur le piston de la voie B jusqu'à la ligne de 8 mL. 
4. Maintenir le piston en place, tourner le robinet vers la voie B et relâcher le piston. L'alteplase devrait être aspiré grâce à la pression négative. Répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que tout l'alteplase soit instillé. 	5. Tourner le robinet vers la voie C et respecter la durée de contact nécessaire selon l'étape de l'OC-6047. 	6. Tourner le robinet vers la voie B et vérifier s'il y a un retour sanguin (5 mL) à la voie A. 
7. S'il y a un retour veineux, tourner le robinet vers la voie C et jeter la seringue. Si aucun retour, reprendre à l'étape 5 ou suivre les directives selon l'étape de l'OC-6047. 	8. Visser une seringue de 10 mL NaCl 0,9 % à la voie A, tourner le robinet vers la voie B et irriguer par turbulence avec 2 x 10 mL NaCl 0,9 % (fermer le robinet à la voie C durant le changement de seringue). Arrêt à chaque mL 	9. Retirer le raccord à 3 voies et le jeter. Installer un nouveau connecteur sans aiguille selon la méthode de soins. * En présence d'un cathéter sans valve, fermer le clamp du cathéter ou demander à l'usager de faire la manœuvre de Valsalva avant de retirer le raccord. Vous référer à la MSI: <i>Installation et retrait d'un connecteur sans aiguille et d'un capuchon antiseptique</i> au besoin. Irriguer selon la méthode habituelle. Se référer à la MSI : <i>Reperméabilisation d'un dispositif d'accès veineux central (DAVC)</i> pour connaître les techniques de soins complètes au besoin.

Références : Méthodes de soins informatisées (MSI) ; CISSMO (2019) OC-6047 Initier l'administration d'alteplase (Cathflo)			
Direction émettrice	Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire	Entrée en vigueur :	2019-11-07
AMC-DSIEU-6025 (2019-11)		Révision :	