ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

ZONE TIÈDE	
	Précautions additionnelles aériennes/contact et protection oculaire
À L'ARRIVÉE DANS L'INSTALLATION	• Revêtir un uniforme de travail propre • Revêtir des souliers dédiés à l'installation • Procéder à l'hygiène des mains
DANS LA ZONE PROPRE OU DANS L'ANTICHAMBRE	• Procéder à l'hygiène des mains • Mettre une blouse à manches longues → *Mettre une blouse à manches longues imperméable si risque de contact avec des liquides biologiques* • Retirer le masque de procédure et le jeter • Procéder à l'hygiène des mains • Mettre l'APR ou N-95 • Faire un test d'étanchéité • Mettre la protection oculaire • Mettre les gants
DANS LA ZONE TIÈDE	Entre 2 usagers : • Retirer les gants et les jeter • Procéder à l'hygiène des mains • Retirer la blouse à manches longues et la jeter/la déposer dans le panier à lingerie souillée • Procéder à l'hygiène des mains • Mettre une blouse à manches longues • Mettre des gants → En présence d'une IMGA, consulter l'aide-mémoire *AMC-DSIEU-6049 Précautions lors d'IMGA-Milieux hors-hospitaliers* → *L'APR ou N-95 doit être exclusif à chaque travailleur de la santé et, s'il est visiblement souillé, il doit être changé. Procéder à l'hygiène des mains avant et après le retrait de l'APR ou N-95.* → *Nettoyer et désinfecter la protection oculaire lorsqu'elle est souillée. Procéder à l'hygiène des mains avant et après.* Pour se diriger au poste infirmier : • Suivre les mêmes indications que dans la section « Départ de la zone tiède »

→ **Utiliser les enveloppes hygiéniques pour la gestion des liquides biologiques**

→ **Utiliser du matériel dédié ou jetable pour les soins (ex. : thermomètre, stéthoscope, appareil à tension artérielle, pince à saturométrie, etc.)**

→ **Effectuer les procédures habituelles pour la vaisselle**

DÉPART DE LA ZONE TIÈDE

Avant d'entrer dans l'antichambre ou dans la zone tiède :

- Retirer les gants (si présents) et les jeter
- Procéder à l'hygiène des mains
- Retirer la blouse à manches longues et la jeter / la déposer dans le panier à lingerie souillée
- Procéder à l'hygiène des mains

À l'intérieur de l'antichambre ou à l'extérieur de la zone tiède :

Si le quart de travail n'est pas terminé :

- Procéder à l'hygiène des mains
- Mettre une nouvelle paire de gants
- Prendre une lingette désinfectante
- Retirer la protection oculaire
- Procéder à la désinfection de la protection oculaire à l'aide d'une lingette désinfectante
- Jeter la lingette désinfectante
- Déposer la protection oculaire identifiée au nom de l'employé à l'endroit désigné
- Retirer les gants et les jeter
- Procéder à l'hygiène des mains
- Retirer l'APR ou N-95 et le jeter*
- Procéder à l'hygiène des mains
- Mettre un masque de procédure
- Procéder à l'hygiène des mains et des avant-bras
- Sortir de l'antichambre

Si le quart de travail est terminé :

- Procéder à l'hygiène des mains
- Retirer la protection oculaire
  - Lunette de protection : nettoyer et désinfecter
  - Visière : jeter
- Procéder à l'hygiène des mains
- Retirer l'APR ou N-95 et le jeter*
- Procéder à l'hygiène des mains
- Mettre un masque de procédure
- Procéder à l'hygiène des mains et des avant-bras
- Sortir de l'antichambre

→ *L'intervenant doit mettre un masque de procédure lorsqu'il retire son APR ou N-95*
→ *S'assurer d'avoir une collègue qui nous guide lors du retrait de l'ÉPI*

*Cette indication peut être modifiée selon l'évolution de la situation

DÉPART DE L'INSTALLATION

En quittant l'air de confinement pour une courte période :

- Revêtir un sarrau boutonné (ne pas utiliser de blouse à manches longues) dédié à l'intervenant pour quitter la zone temporairement (ex. : pause)

En quittant l'établissement :

- Retirer les vêtements de travail à l'endroit dédié à cette fin et mettre des vêtements (incluant les souliers) qui ne sont pas entrés dans la zone avant de quitter l'installation.

ATTENTION

Toujours retirer l'équipement de protection individuelle (blouse à manches longues et gants), retirer l'APR ou N-95, mettre un masque de procédure et avoir une protection oculaire propre, lorsque vous devez aller dans des zones propres comme pharmacie, utilité propre, poste infirmier, etc.