Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest
Québec

Note de service

DESTINATAIRES :	Tous les gestionnaires, le personnel infirmier et les médecins
EXPÉDITEURS :	Roxanne Forgues, conseillère en soins infirmiers – évaluation et harmonisation des produits, DSIEU Guillaume Ferland, coordonnateur de la chaîne d'approvisionnement, DL Amélie Senez, chef de service des achats, DL
DATE :	Le 4 mai 2023
OBJET :	**Pénurie réelle du Nécessaire à cathétérisme et installation sonde vésicale GRM 1000190**

Nous souhaitons vous informer d'une pénurie réelle du produit *Nécessaire à cathétérisme et à installation d'une sonde vésicale*. Cette rupture de produit est provinciale.

Nous suggérons de remplacer temporairement le plateau par l'ensemble des items suivants :



PLAN DE RECHANGE POUR NÉCESSAIRE À CATHÉTÉRISME ET INSTALLATION SONDE VÉSICALE GRM 1000190	
CODE GRM	**DESCRIPTION GRM**
1000171	UN SACHET DE GELÉE LUBRIFIANTE
1022651	TIGE POVIDONE-IODE STERILE 1% IODE - ENVELOPPE 3 UNITÉS
1003515	2 CHAMPS IMPERMÉABLES BLANCS DE 18 X 26 POUCES STÉRILE NON FENESTRÉ (1 POUR LA PRÉPARATION DU MATÉRIEL ET 1 POUR L'INSTALLATION DE LA SONDE)
1008332	1 BOL UTILITAIRE STERILE 32 OZ (946 ML) GRADUE pour les CATHÉRISMES VÉSICALES
1030323	1 ENVELOPPE HYGIÉNIQUE « HYGIE » POUR UNE BASSINE. **SERT DE RÉCIPENT POUR LA RÉCOLTE DE L'URINE.**
1001574	1 SERINGUE SANS AIGUILLE 10 ML LUER LOCK JETABLE
1001572	1 AIGUILLE 18G X 1,5
1100394	1 FIOLE D'EAU STÉRILE 10 ML
La seringue 10 ml pré-remplie d'eau stérile est remplacée par 2 produits et doit être préparée avant le port des gants stériles.	

Les ensembles devront être préparés par les unités. Des sacs transparents GRM 1000311 seront disponibles.

Vous devez ajouter une paire de gants stériles.

ALERTE NURSING

Ne pas utiliser une seringue pré-remplie de NaCl. Le NaCl peut se cristalliser dans le canal de gonflage et rendre le ballonnet impossible à dégonfler

Dosage de l'excréta :

Utilisez la balance « Hygie » pour mesurer le volume de l'urine. Une balance « Hygie » sera acheminée dans les unités mère-enfant.

IL EST IMPORTANT QUE LE PERSONNEL INFIRMIER SOIT VIGILANT ET RESPECTE LES PRINCIPES D'ASEPSIE :

Principes d'asepsie : MSI : Insertion et retrait d'un cathéter urinaire intermittent

1. Désinfecter la surface de travail;
2. Ouvrir un champ stérile;
3. Ouvrir chaque produit en respectant la méthode d'asepsie et les déposer sur le champ stérile;
4. Préparer une seringue d'eau stérile;
5. Mettre les gants stériles et procéder à la technique de l'installation de la sonde urinaire.

Nous sommes désolés des inconvénients occasionnés par cette rupture de produit. Nous travaillons à trouver des solutions pour cette rupture de produit qui affecte la province. Veuillez en informer les membres de votre équipe.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à communiquer avec madame Roxanne Forgues, conseillère en soins infirmiers - évaluation et harmonisation des produits à la DSIEU, par courriel à roxane.forgues.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca.

Pour toutes questions relatives à l'approvisionnement, n'hésitez pas à contacter le soutien aux opérations par courriel à achats.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 450 679-6511, poste 3916.

Merci de votre collaboration.

RF, GF, AS